

MAX – Mautabrechner

Leistungsumfang / Kurzbeschreibung

Sie führen den Download der Einzelleistungsnachweise anstatt im PDF-Format im CSV-Format durch und speichern diese auf Ihrem PC im Max-Mautabrechner unter Download. Den Download starten Sie wie bisher oder Sie starten ihn direkt vom MAX-Mautabrechner.

Beim Start des Max-Mautabrechners wird geprüft, ob neue Einzelleistungsnachweise heruntergeladen wurden. Wenn ja, dann wird der Import der Einzelleistungsnachweise in die Datenbank durchgeführt.

Die Einzelleistungsnachweise werden getrennt nach Fahrzeug in der Datenbank gespeichert. Neue Fahrzeuge werden automatisch mit KFZ-Kennzeichen und GO-Box Nummer angelegt.

Sobald die Einzelleistungsnachweise in der Datenbank gespeichert sind, können Sie mit der Kontrolle und Kostenzuweisung beginnen:

Sie wählen das zu bearbeitende Fahrzeug und den Zeitraum (Tag, Woche, etc.) aus. Sie bekommen die einzelnen Mautabschnitte mit Mautgebühr angezeigt.

Im linken Teil sehen Sie die einzelnen Streckenabschnitte. Grün hinterlegte Streckenabschnitte sind bereits zugeteilt, weiße sind noch nicht zugeteilt, bzw. nicht verrechenbare Leerfahrten.

Zuteilung Einzelleistungsnachweise

Fahrzeug: LL-149CN Zeitraum: 09.01.2004 - 09.01.2004

Gesamt: 103,90 verrechenbar: 103,20 weiterrechnet: 116,84 Leerfahrt: 0,70

Zeit	St	Strecke	K	Netto	Auftrag 1	Summe 1	Auftrag 2	Summe 2	Auftrag 3	Summe 3	Auftrag 4	Summe 4	Auftrag 5	Summe 5
09:14:11	A21	Gießhübl - Brunn/Gebirge	4	1,30	000010									
09:17:09	A21	Brunn/Gebirge - KN Vösendorf	4	0,60	000010									
09:20:47	A2	KN Vösendorf - KN Wien Inzer	4	0,90	000010									
09:22:48	A23	KN Wien Inzersdorf - Favoriten	4	1,20	000010	50,00								
13:10:16	A23	St. Marx - KN Wien Prater	2	0,10										
13:11:59	A23	KN Wien Prater - Handelskai	2	0,20										
13:14:04	A23	Handelskai - KN Wien Kaiserm	2	0,10										
13:15:28	A23	KN Wien Kaisermühlen - Groß I	2	0,30										
13:17:52	A23	Groß Enzersdorf - Hirschstetter	2	0,20			000155							
14:45:08	A23	Hirschstetten - Groß Enzersdorf	2	0,20			000155							
14:47:37	A23	Groß Enzersdorf - KN Wien Kai	2	0,30			000155							
14:48:58	A23	KN Wien Kaisermühlen - Hand	2	0,10			000155							
14:52:12	A23	Handelskai - KN Wien Prater	2	0,20			000155							
14:56:58	A4	KN Wien Prater - 7. Haidequer	2	0,30			000155	1,30						
17:57:10	A23	St. Marx - KN Gürtel Landstr. H	4	0,30	000012									
17:59:25	A23	KN Gürtel Landstr. Hauptstr. - F	4	0,70	000012									
18:02:55	A23	Favoriten - KN Wien Inzersdorf	4	1,20	000012									
18:05:20	A2	KN Wien Inzersdorf - KN Vöser	4	0,90	000012									
18:08:41	A21	KN Vösendorf - Brunn/Gebirge	4	0,60	000012									
18:12:08	A21	Brunn/Gebirge - Gießhübl	4	1,30	000012									
18:16:48	A21	Gießhübl - Hinterbrühl	4	1,60	000012									
18:19:55	A21	Hinterbrühl - Heiligenkreuz	4	0,80	000012									

St. Marx - Traun

Kontierung 1: Adresse 000012 Hofer, Sohn Summe: 51,90

Kontierung 2: Frei Aufschlag in %: 20,00

Text Fahrtbeginn: beladen Betrag weiterverrechnet: 62,28

Text Fahrtende: VQEST

Sie markieren jetzt in der Auftragspalte den Mautbeginn und anschließend das Mautende für den Auftrag.

Im unteren Teil des Bildschirms wird sofort die Mautgebühr für diesen Streckenabschnitt angezeigt.

Unter Kontierung teilen Sie die Kosten einem Kunden, einem Auftrag oder einer Kostenstelle zu. Es sind auch Doppelkontierungen möglich. z.B.: Kunde + Auftrag, Auftrag + Kostenstelle.

Text für Fahrtbeginn und Fahrtende dient zur Beschreibung der Fahrt.
z.B.: beladen Eisen Wurz – entladen VOEST

Der Mautaufschlag wird vorgeschlagen lt. allgemeiner Vorgaben oder gespeicherter Kundenvereinbarung. Die weiterverrechnete Maut wird ausgerechnet.
Eine händische Übersteuerung des Aufschlages und des weiterverrechneten Betrages ist möglich.
Mit der Bestätigung durch "Speichern" ist die Zuordnung abgeschlossen.

In der oberen Summenleiste bekommen Sie für das ausgewählte Fahrzeug und den eingestellten Zeitraum folgende Daten angezeigt:

Summe der Mautgebühr (lt. GO-Maut),
verrechenbar (von Ihnen an Aufträge zugeteilt),
weiterverrechnet (Ihr erzielter Erlös),
Leerfahrt (Summe der nicht zugeteilten Mautgebühr)

Sie sehen somit in der Summenzeile sofort das Tagesergebnis des Fahrzeuges.

Die weiteren Auftragsspalten 2 bis 5 dienen zur Mautzuordnung bei Mehrfachbeladung.
z.B.: Zugfahrzeug für Auftrag A von Salzburg bis Wien, und Hänger für Auftrag B von Salzburg bis Melk.

Die Aufteilung der Mautgebühr hat in diesem Fall händisch zu erfolgen.

Die Auftragsspalten 2 bis 5 werden in unterschiedlichen Farben angezeigt und sind auch für eine rein optische Trennung zu verwenden. z.B.: Auftraggeber od. Art des Transportes.

Die Auftraggeber (Kunden, Lieferanten, Zielpunkte), die Kostenstellen und die Daueraufträge werden von Ihnen mit Kurztext und Mautaufschlägen angelegt.

Die Fahrzeugdaten sind verschiedenen Statistik Kriterien zuordenbar.

Folgende Auswertungen sind derzeit verfügbar:

Monatssummen aller Fahrzeuge:

Für jedes Fahrzeug eine Zeile mit folgenden Werten:

Maut lt. GO, verrechenbar, nicht verrechenbar (leer), weiterverrechnet
und eine Gesamtsumme über alle Fahrzeuge.

Diese Auswertung dient sowohl der Gegenüberstellung von Aufwand zu Erlös, als auch zur Gegenüberstellung und Überprüfung mit der Abrechnung von GO.

Für weitere statistische Zwecke ist diese Auswertung nach verschiedenen Kriterien einzuschränken (z.B.: nach Standorten, nach Fahrzeugtypen usw.)

Monatsaufstellung nach Auftraggeber, Auftrag od. Kostenstelle:

Für jede kontierte Fahrt erhalten Sie eine Zeile mit folgenden Werten:

Kontierung, Fahrzeug, Fahrtstrecke, Datum, Maut
und eine Summe je Kontierung.

Diese Aufstellung dient als Kostennachweis gegenüber dem Auftraggeber und als Kostenbeleg für die Buchhaltung

Für weitere statistische Zwecke ist diese Auswertung nach verschiedenen Kriterien einzuschränken (z.B.: nur Leerfahrten, mit / ohne Mautgegenüberstellung usw.)

Monatsaufstellung nach Fahrzeugen:

Für jedes Fahrzeug bekommen Sie eine übersichtliche Aufstellung mit allen Fahrten.
Für jede Fahrt erhalten Sie eine Zeile mit folgenden Werten:
Kontierung, Auftrag, Fahrtstrecke, Datum, Maut

Diese Aufstellung entspricht einer verdichteten Darstellung des Einzelleistungsnachweise.
Für weitere statistische Zwecke ist diese Auswertung nach verschiedenen Kriterien einzuschränken (z.B.: nur Leerfahrten, mit / ohne Mautgegenüberstellung usw.)

Detailaufstellung nach Fahrzeugen:

Diese Liste hat denselben Informationsinhalt, wie der gedruckte Einzelleistungsnachweise von Go-Maut.

Der Leistungsumfang wird laufend an die Anforderungen am Markt angepaßt und entsprechend erweitert.

Durch den Wartungsvertrag bleiben Sie mit dem MAX-Mautabrechner immer am aktuellen Stand.

Systemvoraussetzung:

Windows-2000 oder Windows-XP.

Auf älteren Betriebssystemen wird der einwandfreie Betrieb nicht garantiert.

Installationen auf Windows-98 und Windows-NT wurden aber bereits durchgeführt.

Internetanschluß

Anmeldung bei GO-Maut